

Драйвер принтера RISO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ для моделей серии CZ

“Драйвер принтера RISO” (на компакт-диске)
Для CD112D и более поздних версий



RISO

Ms5911-30RU

Введение

Драйвер принтера RISO может быть использован только для принтеров RISO.

В процедуре установки описывается процесс установки драйвера принтера на компьютер с ОС Windows, соединенный с принтером RISO.

- С указаниями по использованию драйвера принтера можно ознакомиться в “Руководстве пользователя драйвера принтера RISO” на прилагаемом компакт-диске.
- Для установки драйвера принтера RISO на компьютеры с CD111D или более ранними версиями драйвера см. отдельное “Руководство пользователя драйвера принтера RISO (Ms5709-52)”.
- Для установки драйвера принтера RISO на компьютеры с CD110D или более ранними версиями драйвера см. приобретаемое отдельно “Руководство пользователя драйвера принтера RISO”.

Этот документ предназначен для использования компанией RISO, ее уполномоченными дилерами и покупателями описываемого оборудования. Сделано все возможное для обеспечения точности информации, содержащейся в этом документе, однако менее компания RISO, ее уполномоченные дилеры и их сотрудники не несут ответственности за возможные неточности.

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Экраны, используемые в этом руководстве, находятся в разработке. Поэтому возможны расхождения с экранами, которые отображаются в действительности.

Запрещается несанкционированное воспроизведение или копирование этого руководства или каких-либо его частей.

Сделано все возможное для недопущения ошибок в содержании этого руководства, однако обязательно свяжитесь с нами при обнаружении каких-либо ошибок или в иных случаях, заслуживающих внимания компании.


Авторское право © 2013 RISO KAGAKU CORPORATION, JAPAN

- Windows и Windows Vista являются товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и в других странах.
- Названия изделий и названия компаний, упоминаемые в этом руководстве, являются (зарегистрированными) товарными знаками соответствующих компаний.
- Экраны и содержание данного руководства могут иметь расхождения с фактическим изделием.
- Экраны и сообщения в операциях, могут различаться в зависимости от типа принтера, дополнительного оборудования, типа компьютера, приложений и т.д.


Подготовка к печати

Перед первым использованием принтера выполните операцию установки, описанную ниже. После установки выполните основные операции. Затем можно печатать данные документации.


Установка (при первом использовании принтера)



Установка драйвера принтера

Установите драйвер принтера RISO на компьютере.  [стр. 5](#)

- В зависимости от метода подсоединения компьютер должен быть заранее подключен к принтеру.



1. Подготовка принтера

Подготовьте принтер и вставьте бумагу, пригодную для печати исходных данных, в стандартный (многоцелевой) лоток.

- О методе подготовки принтера см. руководство пользователя принтера RISO.


Поддержка ОС

Этот драйвер принтера поддерживает следующие ОС:

Windows® 2000/Windows® XP (32-разрядная)/Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная)/
Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная)/
Windows® 8 (32-разрядная/64-разрядная)*

*Совместимо только с классическое приложение

Основные операции



2. Настройка

Откройте данные оригинала, которые следует напечатать с помощью компьютера, и выполните необходимые настройки печати.

3. Печать

При выполнении команды печати в диалоговом окне [Печать] на компьютере данные передаются на принтер.

4. Завершение печати

Принтер получает данные, изготавливает мастер и печатает данные.

Содержание

Введение.....	1
Подготовка к печати	2
Содержание	4

Установка драйвера принтера

■ Подсоединение к ПК	6
При подсоединении с помощью кабеля принтера...	6
При подсоединении с помощью сетевого кабеля....	6
■ Установка драйвера принтера	7

Удаление драйвера принтера

■ Удаление драйвера принтера.....	19
-----------------------------------	----

Установка/удаление драйвера принтера вручную

Для Windows 2000/ Windows XP	
■ Установка вручную	23
■ Удаление вручную.....	24
Для Windows Vista	
■ Установка вручную	25
■ Удаление вручную.....	26
Для Windows 7	
■ Установка вручную	27
■ Удаление вручную.....	28
Для Windows 8	
■ Установка вручную	29
■ Удаление вручную.....	30

Установка драйвера принтера

Ниже описан метод установки драйвера принтера с помощью программы установки.


- Подсоединение к ПК6
 - При подсоединении с помощью кабеля принтера6
 - При подсоединении с помощью сетевого кабеля6
- Установка драйвера принтера7

■ Подсоединение к ПК

При подсоединении с помощью кабеля принтера

ВАЖНО!

- Используйте кабель принтера IEEE1284.




При подсоединении с помощью сетевого кабеля

Если принтер RISO подсоединен к компьютеру с помощью кабеля ЛВС и используется в качестве сетевого принтера, требуется дополнительный сетевой интерфейс "RISORINC-NET".

Прочитайте "Руководство пользователя RISORINC-NET" (содержится на компакт диске ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RISORINC-NET), а затем подсоедините принтер RISO к сети и сконфигурируйте настройки сетевого принтера (например IP-адрес). Используйте имеющийся в продаже кабель Ethernet (10BASE-T или 100BASE-TX), подходящий для вашего сетевого окружения.

ВАЖНО!

- Используйте кабель Ethernet категории 5 или более.



■ Установка драйвера принтера

В этом разделе описывается установка драйвера принтера RISO, если компьютер подсоединен к принтеру RISO через сеть.

ВАЖНО!

- Для установки драйвера принтера на компьютер необходимы привилегии администратора.
- Этот драйвер принтера не поддерживает серверные ОС или использование общих принтеров.

1

Вставьте компакт-диск [Драйвер принтера RISO] в устройство чтения компакт-дисков компьютера.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup(.exe)] на компакт-диске.

Для Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32-разрядная)/Windows 7(32-разрядная)/Windows 8(32-разрядная):

Папка (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Для Windows Vista(64-разрядная)/Windows 7(64-разрядная)/Windows 8(64-разрядная):

Папка (CD-ROM):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ Если открывается диалоговое окно [Контроль учетных записей], щелкните [Разрешить] (для Windows Vista) или [Да] (для Windows 7/Windows 8).

2

Нажмите кнопку языка.




3

Нажмите кнопку [Установить].




4




Нажмите кнопку [Далее].




5

Выберите [Подключить с помощью другого метода].



6**Нажмите кнопку [Далее].****7****Выберите имя подсоединенного принтера.****8****Нажмите кнопку [Далее].**

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный драйвер принтера уже установлен, отображается диалоговое окно [Метод установки]. Нажмите кнопку [Далее].




9

Выберите порт.

В случае кабеля принтера.

1) Выберите [Существующий порт], а затем [LPT1].




2) Нажмите кнопку [Далее].

3) Перейдите на [стр. 15–10](#).


В случае сетевого кабеля

1) Выберите [Создать новый порт], а затем [Standard TCP/IP Port].




2) Нажмите кнопку [Создать].

Отображается диалоговое окно [Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера].




3) Нажмите кнопку [Далее].



4) Введите IP-адрес принтера.

Имя порта вводится автоматически.



Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Добавить порт
К какому устройству добавить порт?


Введите имя принтера, IP-адрес и имя порта для выбранного устройства.

Имя принтера или IP-адрес: 192.168.1.5

Имя порта: IP_192.168.1.5

< Назад Далее > Отмена

5) Нажмите кнопку [Далее].



Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Добавить порт
К какому устройству добавить порт?


Введите имя принтера, IP-адрес и имя порта для выбранного устройства.

Имя принтера или IP-адрес: 192.168.1.5

Имя порта: IP_192.168.1.5

< Назад Далее > Отмена

6) Выберите [Особое] и нажмите [Параметры].



Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера

Требуется дополнительная информация о порте
Это устройство не может быть опознано.

Это устройство в сети не найдено. Проверьте, что:

1. Устройство включено.
2. Оно соединено с сетью.
3. Устройство правильно настроено.
4. Адрес на предыдущей странице верен.

Если адрес неверен, нажмите "Назад" для возврата к прежней странице. Исправьте адрес и запустите поиск в сети заново. Если вы уверены в правильности адреса, то ниже выберите тип устройства.


Тип устройства

☐ Обычное Generic Network Card

☒ Особое Параметры...

< Назад Далее > Отмена

- 7) Выберите значение [протокол LPR] для параметра [Используемый протокол], введите "lp" для параметра [Имя очереди] в разделе [Параметры LPR] и установите флажок [Разрешен подсчет байт в LPR].




ВАЖНО!

Печать изображений может выполняться неправильно, если не выбран параметр [Разрешен подсчет байт в LPR].


ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении этой операции установки предполагается, что принтер RISO подсоединен к сети с помощью специальной сетевой платы RISORINC-NET (поставляется дополнительно). Если выполняется подсоединение к коммерческому серверу печати и т.д., ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, предоставленным изготовителем. После добавления функции LPR потребуется перезагрузить компьютер. Поэтому прежде чем выполнять операцию, убедитесь, что все важные данные на компьютере сохранены. Более подробные сведения содержатся в инструкциях Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 или в оперативной справке.


8) Нажмите кнопку [ОК].



9) Нажмите кнопку [Далее].




10) Нажмите кнопку [Готово].



10


Нажмите кнопку [Далее].

Можно также изменить имя принтера.




11**Нажмите кнопку [Установить].**

В случае кабеля принтера



В случае сетевого кабеля

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Если отображается диалоговое окно [Цифровая подпись не найдена] (для Windows 2000), [Проверка подтверждения регистрации Windows] (для Windows XP) или [Безопасность Windows] (для Windows Vista/Windows 7/Windows 8), продолжайте установку.

12**После появления сообщения [Напечатать пробную страницу?] нажмите кнопку [Да].**

Предварительно установите в принтер бумагу размера A4/Letter.


ПРИМЕЧАНИЕ

Загрузите бумагу коротким краем вперед.


**13****Проверьте правильность печати пробной страницы и нажмите кнопку [ОК].**

14**Щелкните [Отобразить файл ReadMe].**

Открывается файл ReadMe. Обязательно прочитайте все инструкции и примечания.

**15****Нажмите кнопку [Готово].**

Перед использованием драйвера принтера перезапустите компьютер. Если установлен флажок [Перезапустить сейчас], компьютер завершает работу и перезапускается после нажатия кнопки [Готово].

**16**

Затем извлеките компакт-диск [Драйвер принтера RISO] из устройства чтения компакт-дисков компьютера.

ВАЖНО!

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Удаление драйвера принтера

Ниже описывается операция удаления драйвера принтера с помощью программы удаления.

Для Windows Vista/ Windows 7/Windows 8
В случае удаления с помощью программы удаления пакет драйвера удалить невозможно. Чтобы удалить пакет драйвера (например, при переустановке драйвера принтера), удалите драйвер принтера вручную.

■ Удаление драйвера принтера19

■ Удаление драйвера принтера

Ниже описывается операция удаления драйвера принтера.
(Об операции удаления вручную см. [стр. 24](#)).

ВАЖНО!

Чтобы удалить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).

1

Вставьте компакт-диск “Драйвер принтера RISO” в компьютер.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup(.exe)] на компакт-диске.

**Для Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32-разрядная)/
Windows 7(32-разрядная)/Windows 8(32-разрядная):**

Папка (CD-ROM):[Windows 32-bit]

**Для Windows Vista(64-разрядная)/Windows 7(64-разрядная)/
Windows 8(64-разрядная):**

Папка (CD-ROM):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если открывается диалоговое окно [Контроль учетных записей], щелкните [Разрешить] (для Windows Vista) или [Да] (для Windows 7/Windows 8).


2

Нажмите кнопку языка.




3

Нажмите кнопку [Удалить].




4

Нажмите кнопку [Далее].




5


Выберите принтер, драйвер которого необходимо удалить.



6


Нажмите кнопку [Далее].



7**Нажмите кнопку [Удалить].****8****Нажмите кнопку [Готово].**

После удаления драйвера принтера обязательно перезагрузите компьютер.

Если установлен флажок [Перезапустить сейчас], компьютер перезагружается после нажатия кнопки [Готово].

**9****Извлеките компакт-диск “Драйвер принтера RISO” из компьютера.****ВАЖНО!**

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Установка/удаление драйвера принтера вручную

Ниже описан процесс установки/удаления драйвера принтера без использования программы установки/удаления.

Для Windows 2000/ Windows XP

- Установка вручную23
- Удаление вручную24

Для Windows Vista

- Установка вручную25
- Удаление вручную26

Для Windows 7

- Установка вручную27
- Удаление вручную28

Для Windows 8

- Установка вручную29
- Удаление вручную30

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Не поддерживаются серверные ОС и использование общих принтеров.

- 1** Запустите [Мастер установки принтера].
- 2** Выберите [Локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].
- 3** Выберите порт.
В случае кабеля принтера:
выберите LPT1 в поле [Использовать имеющийся порт].
В случае сетевого кабеля:
выберите [Создать новый порт], а затем создайте порт TCP/IP или порт LPR.
- 4** Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.
(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Russian]-RISODRV.INF
- 5** Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].
- 6** Напечатайте пробную страницу.
- 7** Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Удалите принтер из папки принтера.

2

В меню папки принтера откройте меню [Файл], а затем [Свойства сервера].

3

На вкладке [Драйвер] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

1

Запустите [Мастер установки принтера].

2

Выберите [Локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].

3

Выберите порт.

В случае кабеля принтера:

выберите LPT1 в поле [Использовать существующий порт].

В случае сетевого кабеля:

выберите [Создать новый порт], а затем создайте порт TCP/IP или порт LPR.

4

Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.

Для Windows Vista (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO
Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-
RISODRV.inf

Для Windows Vista (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO
Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-
RISODRV.inf

5

Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].

6

Напечатайте пробную страницу.

7

Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Удалите принтер из папки принтера.

2

В меню, которое отображается при щелчке правой кнопкой мыши на поле папки принтера, выберите [Запуск от имени администратора], а затем [Свойства сервера].

3

На вкладке [Драйвер] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удалить драйвер и пакет] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

1

Запустите [Установка принтера].

2

Выберите [Добавить локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].

3

Выберите порт.

В случае кабеля принтера:

выберите LPT1 в поле [Использовать существующий порт].

В случае сетевого кабеля:

выберите [Создать новый порт], а затем создайте порт TCP/IP или порт LPR.

4

Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.

Для Windows 7 (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-RISODRV.inf

Для Windows 7 (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-RISODRV.inf

5

Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].

6

Напечатайте пробную страницу.

7

Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и удалите принтер из папки принтера.

2

Щелкните на имеющемся принтере и [Свойства сервера печати] в верхней части окна.

3

На вкладке [Драйверы] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удаление драйверов и пакетов драйверов] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

1

Запустите [Установка принтера].

2

Выберите [Добавить локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].

3

Выберите порт.

В случае кабеля принтера:

выберите LPT1 в поле [Использовать существующий порт].

В случае сетевого кабеля:

выберите [Создать новый порт], а затем создайте порт TCP/IP или порт LPR.

4

Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.

Для Windows 8 (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-RISODRV.inf

Для Windows 8 (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_8]-[Russian]-RISODRV.inf

5

Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].

6

Напечатайте пробную страницу.

7

Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и удалите принтер из папки принтера.

2

Щелкните на имеющемся принтере и [Свойства сервера печати] в верхней части окна.

3

На вкладке [Драйверы] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удаление драйверов и пакетов драйверов] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

RISO